

## Grundläggande inställningar:

Inkommande mail (pop3 eller imap): **mailin.fttech.se**

Utgående mail (smtp): **mailout.fttech.se**

Pop3 port: **110** eller för **ssl 995** (dvs standard)

Imap port: **143** eller för **ssl 993** (dvs standard)

Smtp: **366** eller **ssl 465**

Användarnamn: **e-postadressen fungerar, alternativt tilldelat användarnamn**

Lösenord: **enl. instruktion**

Tänk på att **utgående server (smtp) kräver autentisering**: Använd samma uppgifter som servern för inkommande.

## EXEMPEL, steg för steg:

1.

The screenshot shows the 'Ändra konto' (Change account) dialog box in Outlook, specifically the 'Inställningar för POP- och IMAP-konto' (POP and IMAP account settings) section. The form is titled 'Skriv in kontots inställningar för e-postserver.' (Enter the account settings for the email server.)

**Användarinformation** (User information):  
Ditt namn: Gustaf Pettersson  
E-postadress: gustaf@gustaf.co

**Serverinformation** (Server information):  
Kontotyp: IMAP  
Server för inkommande e-post: mailin.fttech.se  
Server för utgående e-post (SMTP): mailout.fttech.se

**Inloggningsinformation** (Login information):  
Användarnamn: gustaf@gustaf.co  
Lösenord: \*\*\*\*\*  
 Kom ihåg lösenordet  
 Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning

**Testa kontoinställningar** (Test account settings):  
Vi rekommenderar att du testar kontot för att säkerställa att posterna är korrekta.  
Testa kontoinställningar...  
 Testa kontoinställningar automatiskt när du klickar på Nästa

**E-post som ska behållas offline:** Alla

Buttons: Fler inställningar..., < Föregående, Nästa >, Avbryt

2.

Inställningar för e-pst på Internet

Allmänt Utgående server Avancerat

E-postkonto

Skriv det namn som du vill använda som referens för det här kontot, till exempel: Arbete eller Microsoft Mail-server.

Annan användarinformation

Organisation:

Svarsadress:

OK Avbryt

3.

Inställningar för e-pst på Internet

Allmänt Utgående server Avancerat

Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering

Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post

Logga in med

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg lösenordet

Kräv säker lösenordsautentisering (SPA)

OK Avbryt

4.

Inställningar för e-pst på Internet

Allmänt Utgående server Avancerat

Serverportnummer

Inkommande server (IMAP):

Använd följande typ av krypterad anslutning:

Utgående server (SMTP):

Använd följande typ av krypterad anslutning:

Server-timeout

Kort  Lång 1 minut

Mappar

Rotmappens sökväg:

Skickat

Spara inte kopior av skickade objekt

Borttaget

Markera objekt för borttagning men flytta dem inte automatiskt

Objekt som har markerats för borttagning tas bort permanent när postlådan töms på objekt.

Töm objekt vid växling av mappar i onlineläge

OK Avbryt