

Grundläggande inställningar:

Inkommande mail (pop3 eller imap): **mailin.ftech.se**

Utgående mail (smtp): **mailout.ftech.se**

Pop3 port: **110** eller för **ssl 995** (dvs standard)

Imap port: **143** eller för **ssl 993** (dvs standard)

Smtp: **366** eller **ssl 465**

Användarnamn: **e-postadressen fungerar, alternativt tilldelat användarnamn**

Lösenord: **enl. instruktion**

Tänk på att **utgående server (smtp) kräver autentisering**: Använd samma uppgifter som servern för inkommande.

EXEMPEL:

Ändra konto

Inställningar för POP- och IMAP-konto
Skriv in kontots inställningar för e-postserver.

Användarinformation

Ditt namn:

E-postadress:

Serverinformation

Kontotyp:

Server för inkommande e-post:

Server för utgående e-post (SMTP):

Inloggningsinformation

Användarnamn:

Lösenord:

☒ Kom ihåg lösenordet

☐ Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning

Testa kontoinställningar

Vi rekommenderar att du testar kontot för att säkerställa att posterna är korrekta.

☒ Testa kontoinställningar automatiskt när du klickar på Nästa

E-post som ska behållas offline: Alla

< Föregående Nästa > Avbryt

Datum: 2016-02-19

Ver (1.0)

Mail i outlook m.m.

Inställningar för e-pst på Internet

Allmänt | Utgående server | Avancerat

E-postkonto

Skriv det namn som du vill använda som referens för det här kontot, till exempel: Arbete eller Microsoft Mail-server.

gustaf@gustaf.co

Annan användarinformation

Organisation:

Svarsadress:

OK Avbryt

Datum: 2016-02-19

Ver (1.0)

Mail i outlook m.m.

Inställningar för e-post på Internet

Allmänt Utgående server Avancerat

☒ Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering

☒ Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post

☐ Logga in med

Användarnamn:

Lösenord:

☒ Kom ihåg lösenordet

☐ Kräv säker lösenordsautentisering (SPA)

OK Avbryt

Datum: 2016-02-19

Ver (1.0)

Mail i outlook m.m.

Inställningar för e-post på Internet

Allmänt Utgående server **Avancerat**

Serverportnummer

Inkommande server (IMAP): 993 Använd standard

Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL

Utgående server (SMTP): 366

Använd följande typ av krypterad anslutning: Ingen

Server-timeout

Kort ————— Lång 1 minut

Mappar

Rotmappens sökväg:

Skickat

☐ Spara inte kopior av skickade objekt

Borttaget

☐ Markera objekt för borttagning men flytta dem inte automatiskt
Objekt som har markerats för borttagning tas bort permanent när postlådan töms på objekt.

☒ Töm objekt vid växling av mappar i onlineläge

OK Avbryt